Protokoll "SMB 1.0" aktivieren

1/2

Das Netzwerkprotokoll "SMB 1.0" (*Server Message Block*) ist bei Installationen Windows Server 2016 und Windows 10 standardmäßig deaktiviert. Zugriffe auf ältere Systeme wie Windows XP oder NAS-Systeme, welche die neueren Versionen SMB 2.0 oder 3.0 nicht unterstützen, sind dadurch nicht mehr möglich. Die Funktion kann in Windows allerdings nachträglich aktiviert werden.

Windows-Feature unter Windows 10

Im Fenster "Windows-Features aktivieren oder deaktivieren" den Punkt Unterstützung für die SMB 1.0/CIFS-Dateifreigabe suchen. Dort den Haken bei SMB 1.0/CIFS-Client setzen. Danach neustarten.

Winc	dov	ws-Fe	ature	\$							×
Windo Verweno oder au Feature	OW der Iszu	vs-Fe n Sie i uscha ur teili	eatu die Ko Iten. E weise	res a ntrollk in aus aktivie	ktivie ^{cästche} gefüllt ert ist.	ren c :n, um es Kon	der de die ents trollkäst	ea <mark>ktivi</mark> precher chen be	ere Iden	n Featur tet, das	es ein-
		Über Unter Unter Si Wind Wind	wacht rstütz MB 1. MB 1. Iows I Iows I Iows F	er Hos ung fü ung fü VCIFS 0/CIFS Defend dentity	st ir die Ri -Client -Server ler App y Found Shell 2.0	emote MB 1.0 r licatio dation	differen: /CIFS-D n Guard 3.5	zialkomį ateifreig	orim abe	ierung	s-Al
•		Wind Wind	lows-l	Prozes Subsys	saktivie stem fü	erungs ir Linux	dienst			_	~
•							OK			Abbrec	hen

Feature unter Windows Server

In den Windows Features den Haken bei SMB 1.0/CIFS File Sharing Support setzen. Danach neustarten.

From: https://www.netzroot.de/ - **netzroot**

Permanent link: https://www.netzroot.de/windows/smb1_aktivieren?rev=1559727130

Last update: 2019/06/05 11:32

